admininterface.ini [AdditionalTab_datatable]

Die Einstellungen von [AdditionalTab_datatable] in admininterface.ini: Title, Description, NavigationPartName, HeaderTemplate, Template

Source file: doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/admininterface/AdditionalTab_datatable.md Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/admininterface/AdditionalTab_datatable.md

Der Block `[AdditionalTab_datatable]` von `settings/admininterface.ini`, mit 5 Einstellung(en).

Bearbeiten Sie `settings/admininterface.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/admininterface.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/admininterface.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/admininterface.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

Title

Standard: leer.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalTab_datatable]
Title=
*/ ?>
```

Description

Standard: leer.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalTab_datatable]
Description=
*/ ?>
```

NavigationPartName

Standard: `ezcontentnavigationpart`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalTab_datatable]
NavigationPartName=ezcontentnavigationpart
*/ ?>
```

HeaderTemplate

Standard: `datatable/node_header.tpl`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalTab_datatable]
HeaderTemplate=datatable/node_header.tpl
*/ ?>
```

Template

Standard: `datatable/node.tpl`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/admininterface.ini.append.php
[AdditionalTab_datatable]
Template=datatable/node.tpl
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von admininterface.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/admininterface.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.