debug.ini [DebugSettings]

Die Einstellungen von [DebugSettings] in debug.ini: ConditionDebug

Source file: `doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/debug/DebugSettings.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/debug/DebugSettings.md

Der Block `[DebugSettings]` von `settings/debug.ini`, mit 1 Einstellung(en).

Bearbeiten Sie `settings/debug.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/debug.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/debug.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/debug.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

ConditionDebug

> Hauptschalter für bedingtes Debugging; wenn deaktiviert,
> werden keine Bedingungen geprüft.

Standard: `enabled`.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/debug.ini.append.php
[DebugSettings]
ConditionDebug=enabled
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von debug.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/debug.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.