debugbar.ini [Setting_condition_debug]

Die Einstellungen von [Setting_condition_debug] in debugbar.ini: File, Block, Variable, Type, Label, Group, Help

Source file: `doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/debugbar/Setting_condition_debug.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/debugbar/Setting_condition_debug.md

Der Block `[Setting_condition_debug]` von `settings/debugbar.ini`, mit 7 Einstellung(en).

> ---------- Bedingungen, REST, Caching

Bearbeiten Sie `settings/debugbar.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/debugbar.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/debugbar.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/debugbar.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

File

Standard: `debug.ini`.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/debugbar.ini.append.php
[Setting_condition_debug]
File=debug.ini
*/ ?>
```

Block

Standard: `DebugSettings`.

INI

```ini
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/debugbar.ini.append.php
[Setting_condition_debug]
Block=DebugSettings
*/ ?>
```

Variable

Standard: `ConditionDebug`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/debugbar.ini.append.php
[Setting_condition_debug]
Variable=ConditionDebug
*/ ?>
```

Type

Standard: `bool`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/debugbar.ini.append.php
[Setting_condition_debug]
Type=bool
*/ ?>
```

Label

Standard: `Conditional debug`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/debugbar.ini.append.php
[Setting_condition_debug]
Label=Conditional debug
*/ ?>
```

Group

Standard: `conditions`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/debugbar.ini.append.php
[Setting_condition_debug]
Group=conditions
*/ ?>
```

Help

Standard: `Master switch of the debug conditions below (debug.ini GeneralCondition).`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/debugbar.ini.append.php
[Setting_condition_debug]
Help=Master switch of the debug conditions below (debug.ini GeneralCondition).
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von debugbar.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/debugbar.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.