# /datatable/sync

Die Ansicht datatable/sync: ihre Adresse, Parameter und die Richtlinienfunktionen, die sie braucht.

Source file: doc/ger-de/beispiele/modulansichten/datatable/sync.md Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/module-views/datatable/sync.md

Eine Ansicht des Moduls `datatable`, definiert in `kernel/datatable/module.php` und ausgeführt von `kernel/datatable/sync.php`.

## Adresse

```
/datatable/sync/<SyncID>/(class)/<ClassName>/(content_class)/<ContentClass>
```

Geordnete Parameter, in dieser Reihenfolge nach dem Namen der Ansicht: `SyncID`.

Ungeordnete Parameter, in beliebiger Reihenfolge als `/(name)/value`: `(class)` setzt `ClassName`, `(content_class)` setzt `ContentClass`.

## Wer sie öffnen darf

Der Benutzer braucht diese Richtlinienfunktion:

- `datatable/sync`

Eine Richtlinie auf `datatable/*` (jede Funktion) erlaubt sie ebenfalls; Einschränkungen der Richtlinie (Sektion, Teilbaum, Klasse ...) gelten weiterhin, wo die Ansicht sie prüft.

## Details

| Schlüssel | Wert |
|---|---|
| Navigationsbereich | ezsetupnavigationpart |

## Beispiel

Ein Link in einem Template (`ezurl` ergänzt den Siteaccess und setzt die Adresse in Anführungszeichen); die Parameterwerte sind Platzhalter:

**Template**

```
<a href={'/datatable/sync/1'|ezurl}>datatable/sync</a>
<a href={concat( '/datatable/sync/1/(class)/', 1 )|ezurl}>datatable/sync</a>
```

Aus PHP die Weiterleitung, die eine Ansicht nach getaner Arbeit gibt:

**PHP**

```
return $Module->redirectTo( '/datatable/sync/1' );
```

## Siehe auch

- Alle Ansichten von datatable
- Die Richtlinien von datatable
- Ein eigenes Modul mit Ansicht

---

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `kernel/datatable/module.php`, `kernel/datatable/sync.php`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

---

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.