Template-Funktion node_view_gui

Die Template-Funktion node_view_gui, registriert von eZObjectForwarder.

Source file: doc/ger-de/beispiele/template-funktionen/node_view_gui.md Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/template-functions/node_view_gui.md

Die Template-Funktion node_view_gui

Registriert in `kernel/common/eztemplateautoload.php` von der Klasse `eZObjectForwarder` (`kernel/common/ezobjectforwarder.php`). Dieselbe Klasse verarbeitet auch: attribute_edit_gui, attribute_view_gui, attribute_result_gui, attribute_pdf_gui, attribute_diff_gui, related_view_gui, content_view_gui, content_pdf_gui, shop_account_view_gui, content_version_view_gui, collaboration_view_gui, collaboration_icon, collaboration_simple_message_view, collaboration_participation_view, event_edit_gui, event_view_gui, class_attribute_view_gui, class_attribute_edit_gui.

Wie sie ihr Template findet

Aus der Weiterleitungsregel in `eZObjectForwardInit()` (`kernel/common/eztemplateautoload.php`):

Schlüssel	Wert
template_root	'node/view'
input_name	'content_node'
output_name	'node'
namespace	'NodeView'
use_views	'view'
Override-Bedingungsschlüssel	node, object, class, section, section_identifier, class_identifier, class_group, state, state_identifier, parent_node, depth, url_alias, remote_id, node_remote_id, parent_class_identifier, parent_node_remote_id, parent_object_remote_id

Template

```
{node_view_gui content_node=$content_node view=view}
```

Der Variablenname ist der `input_name` der Regel; der Wert ist ein Platzhalter.

In einem ausgelieferten Template

Die erste Verwendung in den Templates dieser Installation, `design/admin/override/templates/admin_preview/company.tpl` Zeile 36:

Template

```
{node_view_gui view=line content_node=fetch( content,node,hash(node_id,$:item.node_id ) )}
```

Siehe auch

- Alle Template-Funktionen
- Template-Operatoren
- Templates und Design

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `kernel/common/eztemplateautoload.php`, `kernel/common/ezobjectforwarder.php`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.